

ImageSelector

ユーザーズマニュアル



株式会社ジーティービー

Ver.1.2.0.3.100818

第一章 お使いになる前に	1
1. 動作環境	2
2. ImageSelector 概要	3
2-1. ImageSelector について.....	3
2-2. ImageSelector の基本的な流れ.....	3
第二章 基本画面と使い方	4
1. 基本画面構成	5
2. 使い方	6
2-1. ImageSelector 起動.....	6
2-2. 入力画像.....	6
2-3. 原稿画像.....	6
2-4. 画像比較指示ファイルの作成.....	7
2-5. 終了.....	8

第一章

第一章 お使いになる前に

1. 動作環境
2. ImageSelector 概要

1. 動作環境

使用可能な画像フォーマット

TIFF または JPEG 形式

コンピュータ

推奨 CPU: Pentium IV 2GHz 以上

メモリ: 512MB 以上

ハードディスク: 500MB 以上の空き領域

推奨OS : WindowsXP Professional

2. ImageSelector 概要

2-1. ImageSelector について

HallmarkCenter は大量の画像を自動検査する事ができるアプリケーションです。その際、名称規則によって同一の画像と認識しています。しかし、用いるスキャナーのファイル名の付与の方法や、8面付け画像対単面（を複数）検査したい場合などの場合に HallmarkCenter の名称規則に則らない方法で検査元、検査先の画像を指示してやる必要が有ります。

ImageSelector はその様な際に用いるツールで、検査元、検査先をファイル名によらず、指示することが可能になります。

2-2. ImageSelector の基本的な流れ

ImageSelector を使用した作業の流れを次に示します。

（※まず HallmarkCenter の設定が完了している必要が有ります。）

入力画像、原稿画像の保存してある各フォルダを指示します。

各フォルダの画像から、検査対象となる組を指示します。

「指示の登録」とすると、指示リストに入ります。

「画像指示ファイル作成」とすると、HallmarkCenter に検査指示ファイルが渡り、自動検査を始めます。


第二章

第二章 基本画面と使い方

1. 基本画面構成
2. 使い方

1. 基本画面構成

■ 初期状態画面



『プログラムタイトルバー』

ウィンドウやダイアログボックスの名前が表示されるバー

『入力画像リスト』『原稿画像リスト』

フォルダ内の TIFF もしくは JPEG 画像のリスト

『比較指示リスト』

入力画像と原稿画像を紐付けた組み合わせのリスト

2. 使い方

2-1. ImageSelector 起動

起動すると「基本画面構成」(前項)の画面が開きます。

2-2. 入力画像

画面左上部が入力画像のリストになります。例えば、スキャナで連続的に保存されるフォルダなどを参照するように設定します。

まず、入力画像側の「フォルダ参照」ボタンを押すと、フォルダ選択ダイアログが表示されます。

その画面で、入力画像としたい画像が保存されているフォルダを指示してください。

すると、入力画像リストの部分にそのフォルダに保存されている **TIFF** もしくは **JPEG** の画像リストが表示されます。

当該フォルダに存在する画像なのにリストに表示されない場合は「リスト更新」のボタンを押して、リストを更新してください。

2-3. 原稿画像

画面右上部が原稿画像のリストになります。例えば、スキャナで連続的に保存されるフォルダなどを参照するように設定します。

原稿画像側の「フォルダ参照」ボタンを押すと、フォルダ選択ダイアログが表示されます。

その画面で、原稿画像としたい画像が保存されているフォルダを指示してください。

すると、入力画像リストの部分にそのフォルダに保存されている **TIFF** もしくは **JPEG** の画像リストが表示されます。

当該フォルダに存在する画像なのにリストに表示されない場合は「リスト更新」のボタンを押して、リストを更新してください。

※入力画像・原稿画像共に、**HallmarkCenter**の動作しているPCから探索可能なフォルダ(パス)である必要が有ります。
詳しくは**HallmarkCenter**の説明書をご覧ください。

2-4. 画像比較指示ファイルの作成

入力画像・原稿画像のリストからそれぞれ対応する組み合わせを選択します。
例えば、入力画像・原稿画像が下記の場合で説明します。

入力画像	原稿画像
001.TIFF	8_A.TIFF (1～8ページが面付けされている)
002.TIFF	8_B.TIFF (9～16ページが面付けされている)
003.TIFF	
...	
016.TIFF	

この場合、入力画像の001～008と8_A、009～016と8_Bをそれぞれ紐付けする必要があります。

そのときは、入力画像の001～008を選択します。(選択されたものは反転表示されるはずです。)そして、原稿画像の8_Aを選択します。

その後、「指示の登録」ボタンを押すと8セットの比較指示が比較指示リストに表示されます。

※複数を選択する際はキーボードのShiftキーを押しながら指定すると一度に指定できます。

また、飛び飛びに指定する場合は、Ctrlキーを押しながら指定することで可能です。

同様に、009～016と8_Bの8セットを追加指示します。

合計16セットの指示が出来ます。

ここで、HallmarkCenterのホットフォルダを「フォルダ参照」ボタンで指定し、「比較画像指示ファイル作成」ボタンを押してください。

※この際もHallmarkCenterから探索可能なフォルダパスである必要が有ります。

間違った指示を行った場合は、間違ったものを「比較画像指示リスト」から選択し、「指示の削除」ボタンで削除できます。全て削除する場合は「全て選択」ボタンを押すとリストの全てが選択されますので、その上で削除してください。

2-5. 終了

検査指示が終われば、**ImageSelector** を終了してください。終了は、基本画面右下の「終了」ボタンを押せば終了します。